

Instalace SW do TS Pro

- 1) Stáhnout soubor **Loader_TSPPro_CAB.zip** do svého PC z adresy, která je zaslána na váš email, a zde stažený soubor extrahovat viz. obrázek 1.
- 2) Spustit program **Wizard1.exe** ve složce **C:\TSPPro\Loader_TSPPro_CAB**.



Obrázek 1:

- 3) Po spuštění programu se objeví okno viz. Obrázek 2. Zde je potřeba nastavit způsob spojení buď pomocí sítě nebo USB (pro přístroje TSPPro a TSPProColor lze přístroj propojit jen pomocí sítě). V případě propojení pomocí sítě je nutné v tomto okně nastavit IP adresu vašeho přístroje TS Pro nebo TSPProColor. V této fázi je nutné zkontrolovat fyzické propojení přístroje a PC a nastavení síťového adaptéru v PC. Podrobný popis nastavení sítě je popsán v uživatelském návodu daného přístroje. Pokud je vše v pořádku, tak po stisku tlačítka OK je navázáno spojení s přístrojem a v dolním pravém rohu je zobrazeno výrobní číslo přístroje viz. Obrázek 3.




Obrázek 2:




Obrázek 3:

- 4) Po stisku tlačítka **Přidat software** se objeví okno viz. Obrázek 4. Zde je možné označit jednotlivé sw moduly, které mají být nahrány do přístroje viz. Obrázek 5.




Obrázek 4:




Obrázek 5:


- 5) Pokud jsou vybrány všechny požadované sw moduly tak stiskem tlačítka **Start nahrávání** spustíme nahrávání vybraných modulů do přístroje viz. Obrázek 6, zde je graficky zobrazen průběh nahrávání. Po úspěšném nahrání dat do přístroje je zobrazeno okno viz. Obrázek 7, kde budete vyzváni k uložení licenčního souboru. Název souboru je schodný s výrobním číslem TS Pro – **neupravovat**. Vyberte v hodný adresář a soubor uložte. Vypněte program Wizard1.exe.



Obrázek 6:



Obrázek 7:



Obrázek 8:

- 6) Uložené soubory viz Obrázek 8 zašlete emailem na adresu diagnostika@devcom.cz. Pro urychlení procesu autorizace nás kontaktujte na telefonu **+420 28486 0938**. Po obdržení autorizačního souboru, si tento soubor uložte do složky, kde máte uloženy licenční soubory viz Obrázek 8.
- 7) Zapněte znovu program Wizard1.exe tak jak bylo popsáno v bodě 3.
- 8) Po stisku tlačítka **Autorizovat** viz.Obrázek 9 se objeví okno viz.Obrázek10, kde je požadováno otevření autorizačního souboru. Otevřete adresář, kde máte uložen autorizační soubor, který jste obdrželi na váš email. Vyberte příslušný autorizační soubor, název musí být: TS02-xxxxxxxxxCODED, kde xxxxxxxxxx je dané výrobním číslem Vašeho přístroje, a poté stiskněte tlačítko **Otevřít** viz.Obrázek10.
- 9) Po otevření souboru by mělo dojít k nahrání autorizačního souboru do přístroje a k zobrazení nového okna viz.Obrázek 11. V tom to okně by měl být zobrazen nápis **Autorizace OK**.



Obrázek 9:



Obrázek 10:



Obrázek 11:

- 10) Nyní vypněte a znovu zapněte přístroj TS Pro. Na úvodní obrazovce by neměl být nápisu **NO LICENCE**. Proces nahrání modulu do přístroje je ukončen.